

## Cara instalasi

- 1. Buat folder baru untuk melakukan instalasi cek soda core.
- Buka CMD di dalam folder yang dibuat
  - a. (Cara 1) Klik kanan di folder lalu klik Open in Terminal (windows OS)
  - b. (Cara 2) Buka terminal /CMD (referensi terminal di mac OS.) untuk windows OS, click icon start lalu ketik CMD, enter. Maka akan muncul windows baru seperti berikut



Untuk masuk ke directory yang dituju , copy direcoty yang di tuju dibagian directory address (ditandai di bawah, silakan double click di daerah ditandai, lalu Ctrl + C).



Setelah itu buka kembali terminal yang sudah dibuka sebelumnya, lalu ketik

cd directory\_yang\_tadi\_dicopy
[untuk paste di cmd bisa gunakan Ctrl + V atau shift insert]
Kemudian tekan enter.

```
Enumerating objects: 21, done.

Counting objects: 100% (21/21), done.

Delta compression using up to 6 threads

Compressing objects: 100% (18/18), done.

Writing objects: 100% (19/19), 19.80 KiB | 779.00 KiB/s, done.

Writing objects: 100% (19/19), 19.80 KiB | 779.00 KiB/s, done.

Total 19 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.

remote: This repository moved. Please use the new location:

remote: git@github.com:irfanespe/Binar-BI-Bootcamp-Python-Data-Profiling-Data-Cleansing-And-ETL.git

To github.com:irfanespe/Binar-BI-Bootcamp-Pandas-Data-Profiling-Data-Cleansing-And-ETL.git

d8310c9..106927a master -> master

PS C:\Users\User\Documents\project\Binar\pandas_and_etl>
```

c. Install package soda yang dibutuhkan dari terminal dengan syntax pip install soda-core soda-core-postgres

Kemudian tekan enter. Tunggu sampai instalasi selesai

d. Copy **configuration.yml** yang dibutuhkan dari <u>link berikut</u>. Kemudian buka file dengan vscode, maka akan muncul tampilan seperti berikut

```
# configuration.yml file

# identify the data source

data_source postgresdb:

type: postgres

connection:

host: localhost

username: postgres

password: admin

database: binar_bi

schema: w3s_sample
```

Kemudian ganti parameter yang ditandai menyesuaikan dengan settingan yang dimiliki.

Username -> username postgreSQL

Password -> password postgreSQL

Database -> database yang digunakan untuk latihan (bebas)

Schema -> schema database yang akan digunakan untuk latihan (bebas)

Setelah konfigurasi disesuaikan, save file (Ctrl + S).

- e. Jika sudah, lakukan test connection soda core dengan postgre dengan cara
  - i. Buka kembali terminal yang tadi dibuka
  - ii. Gunakan command soda test-connection -d postgresdb -c configuration.yml -V Kemudian tekan enter. Jika berhasil maka akan muncul

```
C:\Users\User\Documents\project\Binar\pandas_and_etl\chapter9_notebook\Data Quality Soda>soda test-connection -d postgre sdb -c configuration.yml -V
[07:57:30] Soda Core 3.3.5
[07:57:30] Reading configuration file "configuration.yml"
[07:57:30] Postgres connection properties: host="localhost", port="None", database="binar_bi", user="postgres", options= "-c search_path=w3s_sample", connection_timeout="None"
Successfully connected to 'postgresdb'.
[07:57:30] Query postgresdb.test-connection:
SELECT 1
Connection 'postgresdb' is valid.
C:\Users\User\Documents\project\Binar\pandas_and_etl\chapter9_notebook\Data Quality Soda>
```

## Note jika menemukan error

- ModuleNotFoundError: No module named 'distutils.util' Handling:
  - a. Install setuptools package dari terminal dengan memasukkan syntaks
    pip install setuptools
    Kemudian tekan enter. Setelah itu coba lagi tes connection soda core kembali dengan
    sintaks berikut
- 2. Jika dengan cara di atas masih muncul error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils.util'

Handling:

a. Downgrade python dengan cara
 pip install python==3.11
 tekan enter, lalu coba test connection lagi dengan sintaks berikut